BIOASEKURACJA
NA FERMIE ZWIERZĄT FUTERKOWYCH

m·tech norexpert

GRUNTOWNE MYCIE FERMY – schemat postępowania

1. **Zebranie obornika i omiatanie** – na tym etapie staramy się usunąć jak najwięcej materii organicznej; jest to podstawa dla dalszych zabiegów mycia i dezynfekcji
2. **Mycie pianowe** – dokładnie pokryć pianą wszystkie powierzchnie wiat: klatki, kotniki, konstrukcje, dachy, posadzki itp. Po upływie 15-20 minut należy spłukać wszystkie myte powierzchnie wodą pod ciśnieniem. Podczas mycia szczególną uwagę zwrócić na trudno dostępne miejsca.
3. **Opalanie** – po zakończeniu spłukiwania należy opalić wszystkie klatki i siatki palnikiem. Niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek pozostałości sierści czy odchodów.
4. **Namaczanie** – zdemontować kotniki i klatki; umyć je jeszcze raz oddzielnie zanurzając w wannach w roztworze środka myjącego na przynajmniej 15 minut. Spłukać dokładnie wodą.
5. **Karmiarki, kasty, zbiorniki i inny sprzęt** – rozmontować a następnie dokładnie umyć roztworem środka myjącego – pianowo i zanurzeniowo
6. **Poidła** – zalać środkiem myjącym na 24 h a następnie przepłukać dokładnie wodą
7. **Pomieszczenia gospodarcze i socjalne** – dokładnie umyć wszelkie powierzchnie. Zutylizować wszystko co było używane w trakcie produkcji: ubrania, obuwie, szmaty, wycieraczki, maty, szczotki, mopy, ręczniki itp.

PREPARATY MYJĄCE

ALKATECH – silnie zasadowy preparat do mycia pianowego i namaczania. Usuwa najbardziej uporczywe osady. Do gruntownego mycia używać w stężeniu 5%. Do zalewania poideł – stężenie 3%

FOAMTECH ALKA – bezpieczny preparat do mycia pianowego i namaczania. Stosować do mniej zabrudzonych powierzchni i do mycia ręcznego. Używać w stężeniu 3%

DEZYNFEKCJA FERMY – schemat postępowania

1. **Poidła** – linie pojenia zalać **3%** roztworem środka ***OXIDAN SPECIAL 150.*** Zalane linie pozostawić na 24 godziny następnie spuścić wodę. Tą czynność powtarzamy 2 razy.
2. **Karmiarki** – po dokładnym umyciu należy je złożyć i zalać zbiornik karmiarki **2%** roztworem środka ***OXIDAN SPECIAL 150***. Wąż podający włożyć do zbiornika i włączyć pompę. Mycie w takim układzie zamkniętym wykonać przez około 30 min. Czynność tą powtórzyć 3 razy za każdym razem spuszczając brudną wodę i napełniając zbiornik karmiarki świeżym roztworem. Na koniec dezynfekować także powierzchnie zewnętrzne karmiarki.
3. **Siatki, cegły, wkłady, drobny sprzęt** – przygotować w wannie **3%** roztwór środka ***OXIDAN SPECIAL 150***. Zanurzyć wszystkie demontowalne elementy na 1 minutę następnie wyjąć i pozostawić do wyschnięcia.
4. **Wiaty** – umyte wiaty zdezynfekować metodą natryskową. Dezynfekować naprzemiennie środkami o różnym pH – ***OXIDAN SPECIAL 150*** **(2%)** i ***ACTICIDE BAC 50*** **(3%)** – zaleca się wykonać 4 opryski.

M-TECH
A.M. Wolak
os. S. Batorego 18/25
60-687 Poznań
tel. 61 656 50 77
biuro@mtech.net.pl
www.mtech.net.pl

m·tech chemia & technika

BIOASEKURACJA
NA FERMIE ZWIERZĄT FUTERKOWYCH

m·tech norexpert

DEZYNFEKCJA FERMY – schemat postępowania c.d

5. **Magazyny, hale, pomieszczenia socjalne** – dezynfekować przy użyciu zamgławiacza termicznego lub elektrycznego ulv. Do dezynfekcji użyć środka ***VIROPOL*** w ilości 1 l na każde 1000 m³.
6. **Teren fermy oraz teren przyległy** – co najmniej 3 razy zdezynfekować teren wewnątrz fermy i jego otoczenie spryskując wszystkie powierzchnie **2%** roztworem ***OXIDAN SPECIAL 150***. Opryski należy wykonywać po wywiezieniu obornika, w trakcie mycia fermy oraz przed zasiedleniem. Dodatkowo przy bezwietrznej pogodzie teren poddać zamgławianiu środkiem ***VIROPOL***.
7. Przed zasiedleniem fermy dokonać ostatecznej dezynfekcji dróg wjazdowych bram i bezwzględnie samochodów które będą wjeżdżały na teren fermy. Na bramach wjazdowych wyłożyć maty dezynfekcyjne i nasączyć je **2%** roztworem środka ***FTALOXID***. Na wejściu na fermę również rozłożyć maty dezynfekcyjne przechodnie w celu dezynfekcji obuwia.

PREPARATY DEZYNFEKUJĄCE

OXIDAN SPECIAL 150 – silna dezynfekcja utleniająca na bazie 15% kwasu nadoctowego. Szerokie spektrum biobójcze, szybkie i skuteczne działanie w niskich temperaturach. Stężenie robocze 2% – metoda natryskowa.

ACTICIDE BAC 50 – mocno skoncentrowane czwartorzędowe sole amonowe. Szerokie spektrum biobójcze i wydłużone działanie. Stężenie robocze 3% – metoda natryskowa oraz zamgławianie (1 litr na 1000 m³).

VIROPOL – preparat z aldehydem glutarowym o szerokim spektrum biobójczym Zalecany do zamgławiania (1 litr na 1000 m³) i oprysku 2%.

FTALOXID – bezpieczna dezynfekcja (utleniacze) w trakcie hodowli. Zalecany do mat dezynfekcyjnych oraz profilaktycznych oprysków. Stężenie 1-2%

DOBROSTAN I HIGIENA W TRAKCIE HODOWLI:

Wysokiej jakości ściółka wiórowa:
- aseptyczna
- wolna od pyłów i metali
- wysokie zdolności absorpcyjne
- neutralizacja amoniaku
- higieniczne środowisko

Dezodoryzacja i osuszanie:
- redukcja amoniaku
- neutralizacja odorów
- ogranicza rozwój insektów
- wysokie zdolności absorpcyjne
- lepszy komfort stada

MATY DEZYNFEKCYJNE



M-TECH
A.M. Wolak
os. S. Batorego 18/25
60-687 Poznań
tel. 61 656 50 77
biuro@mtech.net.pl
www.mtech.net.pl

m·tech chemia & technika